

Шаг 1. Настройка ККТ для работы с ТС ПИОТ

ВНИМАНИЕ ВАЖНО: программа поддерживает работу ТОЛЬКО с 32 битной версией драйверов Атол, Штрих и POSCenter!

В Главном меню программы, в правом верхнем углу нажмите **иконку с шестеренкой** и перейдите в раздел **Настройки программы → Основная касса**.

После выбора драйвера **АТОЛ**, укажите версию платформы для ККМ: **COM/GRPC (для ЕСП)** и для ФФД: **1.2**

GRPC заполняется автоматически значением **4041**, а **COM** порт указывается **самостоятельно**, согласно подключенному оборудованию

Настройка работы основной кассы

Настройка рабочего места

Взаимодействие с ГИС МТ

Отчеты в Telegram

Настройка системы скидок

Обновление программы

Планировщик задач

Справочник клиентов

Справочник номенклатуры

Основная касса

Дополнительная касса

Основные настройки фискального регистратора:

Сбросить настройки Скачать драйвер ККТ

Марка ФР (версия драйвера) Атол (драйвер ККТ-10)

Освобождать драйвер после печати кассового чека Да

№ фискального накопителя 9999078902010247

Версия платформы ККМ COM/GRPC (для ЕСП)

Часовой пояс (установка требуется при торговле маркированными товарами) часовая зона ПК

Печать чека Уточнять при расчете

Название кассы Касса 1

GRPC\COM порт 4041

Версия платформы ФФД 1.2

Налогообложение (СНО) и НДС из программы:

Использовать СНО и НДС Значения из программы

Ставка НДС по умолчанию Не облагается

Система налогообложения Патент

Группировка алк. продукции в чеке Нет

Печатать QR-код ЕГАИС в чеке Да

Печатать информацию о скидке Нет

Выделять подакцизный товар Да

При выборе драйвера **Штрих** или **POSCenter** указывается только тип подключения (COM или TCP) и номер **COM** порта или **IP адрес/Порт**.

Шаг 2. Настройка режима проверки кода маркировки через ТС ПИОТ

Перейдите в раздел **Настройки программы** → **Взаимодействие с ГИС МТ** и выберите: **ДА, ЧЕРЕЗ ТС ПИОТ**.

Настройка сведений о торговой точке

Регистрационные ключи

Настройка рабочего места

Взаимодействие с ГИС МТ

Настройка сертификатов для взаимодействия с ГИС МТ

Настройки проверки КМ разрешительного режима

Настройки локального модуля для проверки КМ

Отчеты в Telegram

Настройка системы скидок

Обновление программы

Взаимодействие программы с ГИС МТ (Честный знак):

Выполнять разрешительный режим ГИС МТ: Да, через ТС ПИот «ЕСМ»

Формат отправки запросов на сервер ГИС МТ: Стандартный

Затем нажмите кнопку **Настройки проверки КМ разрешительного режима**

В открывшемся окне выберите те организации, которые будут работать через ТС ПИот.

При необходимости укажите **URL сервиса проверки маркировки** (адрес ТС ПИот, запущенного на компьютере).

Для проверки корректности настройки нажмите кнопку **Данные связанной ККТ**

Если подключение настроено правильно, то отобразятся данные кассы (ККТ).

ТС ПИОТ ЕСМ

ИП [redacted] Взаимодействует с ТС ПИот (ЕСМ) Да, через ТС ПИот «ЕСМ»

URL для проверки маркировки: localhost:51401

Версия IP модуля v1 Данные связанной ККТ

ИП [redacted] (доп.орг.) Без взаимодействия с ТС ПИот

URL для проверки маркировки:

Версия IP модуля v1 Данные связанной ККТ

Выполнять контроль владельца кода маркировки (КМ) Да, через ТС ПИот «ЕСМ»

Перезапустить ТС ПИот (ЕСМ) Сохранить и закрыть окно